

积算Token服务平台 操作手册



平台注册登录

1.1 登录网址

积算Token服务平台登录网址为: <https://maas.icompify.com>

1.2 注册登录

通过手机号进行注册登录, 输入正确的短信验证码, 即可成功登录平台。

iCOMPIFY 积算


iCOMPIFY 积算

发送验证码


登录

2.1 信息认证


新用户进入平台后,需要进行信息认证,以获得初始试用额度,点击按钮。




根据实际情况,选择用户类型。




填写相关真实信息后,点击确认。



提交后,可实时查看审核状态。



审核通过后,审批状态会变更为已通过审核。




2.2 API KEY创建

平台API协议兼容OpenAI Chat Completions和Anthropic格式。
Base URL (OpenAI Chat Completions), 即https://api.icompify.com/v1
Base URL (Anthropic), 即https://api.icompify.com/anthropic


操作如下：
在模型列表页面, 可查看平台上可用模型名称, 并可复制用于外部工具/应用的配置填写。



在API keys页面中创建您的API Key用于业务调用。点击创建模型的API-KEY, 填写名称、过期时间、可用模型, 点击确认。




复制API-KEY信息。




2.3 用量信息查看

在用量信息页面中, 可选择筛选条件 (API-KEY、模型名称、时间、请求结果), 查看用量信息 (请求成功数/记录条数、Tokens总数、提示tokens总数、生成tokens总数、TTFT、TPS、E2E指标)。




2.4 额度申请

在额度用尽后, 可在API keys页面进行额度申请, 填写申请信息后, 点击提交申请。




附：腾讯云轻量化服务器OpenClaw配置表单填写示例

接入积分Token平台模型需要选择“自定义模型”，点击表单输入。



- ✔ **自定义模型provider:**模型供应商名称可自定义输入, 需注意, 填写一个表单, 可接入一个模型, 不同表单的自定义模型provider不可重复, 否则将会替代掉原表单及模型。
- ✔ **自定义模型base_url:**根据您选择的API协议格式, 复制上文中API KEY创建环节的Base URL地址。
- ✔ **自定义模型api:**根据个人选择, 填写openai-completions或者anthropic, 其与base_url的选择应相对应。
- ✔ **自定义模型api_key:**按照上文中的操作, 至积算Token服务平台的API keys处复制API-KEY信息。
- ✔ **自定义模型model.id:**按照上文中的操作, 至积算Token服务平台的模型列表处复制选择的模型名称。
- ✔ **自定义模型model.name:**可自定义, 或者与自定义model.id的内容一致。

点击“连接性检测”, 通过后点击“添加为默认”, 即可在下方列表处显示。



可接入微信、飞书等软件使用, 并安装所需skill。

